

Windows10 官方系统安装指南

安装前注意事项

1. 准备 8G 或 8G 以上 U 盘（32G 以内）。
2. 安装系统前备份好个人需要数据（制作 U 盘会格式化 U 盘，U 盘内的重要文件也要事先备份好）。
3. 安装系统前，请将硬盘的引导格式转换为 GUID（[点击查看操作](#)），否则会出现不识别硬盘的问题。
4. 因为安装的 win11 是纯净版本的系统，所以需到对应的驱动官网下载驱动安装。
5. 教程中只说新建一个系统盘，如果需要分区，可以在安装完成系统后自行到磁盘管理新建分区。
6. 方案为使用微软官方软件制作纯净优盘安装，但是如果涉及激活之类的版权，需要使用者自行解决。

操作步骤:

一、打开微软下载 Win10 的网址

是否希望在您的电脑上安装 Windows 10?

要开始使用，您需要首先获得安装 Windows 10 所需的许可，然后下载并运行媒体创建工具。有关如何使用该工具的详细信息，请参见下面的说明。

立即下载工具

[隐私](#)



+ 使用该工具可将这台电脑升级到 **Windows 10** (单击可显示详细或简要信息)

+ 使用该工具创建安装介质 (USB 闪存驱动器、DVD 或 ISO 文件)，以在其他电脑上安装 **Windows 10** (单击可显示详细或简要信息)

+ [更多下载选项](#)

+ [提供反馈](#)

* 你对此站点上的介质创建工具的使用受本网站的 [Microsoft 使用条款](#) 约束。


二、选择立即下载工具，浏览器最下方提示保存，点击保存之后，找到下载的软件双击运行。（为防止部分用户无法下载工具，点击下载后即可使用。）您需要成为管理员才能运行此工具。如果您同意许可条款，请选择接受。



三、在您想要执行什么操作？页面上，选择为另一台电脑创建安装介质，然后选择下一步。



四、选择 Windows 10 的语言、版本和体系结构（64 位或 32 位）。（此处去掉左下角的勾选，选择 windows10/64 位，如果要装 32 位选择 32 位即可，但是建议 64 位，因为 64 位支持大于 4G 的内存。）



五、选择您要使用哪种介质：

- 1). 选择 U 盘，然后选择下一步。
- 2). 选择到您的 U 盘。然后选择下一步，耐心等待下载和创建介质过程，最后点击完成。（连接至少有 5G 空间的空白 U 盘，该 U 盘上的所有内容都将被删除）。
- 3). 制作的电脑 C 盘至少拥有 10G 左右空余。



选择 U 盘

将删除 U 盘上的文件。若要保留这些文件，请立即将它们备份到其他保存位置。

刷新驱动器列表

可移动驱动器
H: (ESD-USB)

注意会删除U盘数据，请注意备份

Microsoft

支持


法律

上一步(B)

下一步(N)

正在下载 Windows 10

你可以继续使用电脑，丝毫受影响。

 进度: 0%

 Microsoft

[支持](#)

[法律](#)

上一步(B)

下一步(N)




六、系统安装


1). 制作好 U 盘之后，把 U 盘接上需要安装系统的机器，零刻迷你主机可以在开机按 F7 键调出引导菜单(安装系统的时候请注意不要联网，防止安装过程中联网卡顿)。



2). 出现菜单选项后，按键盘上方向键上下移动选项，选择 USB 项回车启动开始安装系统。




3). 安装系统过程（输入密钥步骤跳过即可，系统版本选择看自己的需要选择 WIN10 家庭版或者其他版本）





1 正在收集信息

2 正在安装 Windows




注意：删除分区会导致所有数据删除，如果有重要数据需要备份后再操作。



1 正在收集信息

2 正在安装 Windows

注意：如果此页面没有识别到您的硬盘，请将硬盘的引导格式转换为 GUID 再进行安装（[点击参考百度教程](#)）。





1 正在收集信息

2 正在安装 Windows



正在准备设备 87%



海内存知己，天涯若比邻。
请稍等...

基本

让我们先从区域设置开始。

赞比亚

泽西岛管区

乍得

直布罗陀

智利

中非共和国


中国


小娜的欢迎结束进入正式的部署面，选是



是

你的区域设置为 中国。该设置是否正确？









为你的设备选择隐私设置

Microsoft 能帮助你控制你的隐私。选择你的设置，然后选择“接受”以便保存这些设置。你随时可以更改这些设置。

在线语音识别

使用语音进行听写并与 Cortana 及其他使用 Windows 云语音识别的应用交谈。向 Microsoft 发送你的语音数据以帮助改进我们的语音服务。

☒ 是

查找我的设备

打开“查找我的设备”并使用你的设备的位置数据，以帮助你找到丢失的设备。你必须使用 Microsoft 帐户登录到 Windows 才能使用此功能。

☒ 是

墨迹书写和键入

向 Microsoft 发送墨迹书写和键入数据，以便增强在 Windows 上运行的应用和服务的语言识别和建议功能。

☒ 是

广告 ID

位置

获取基于位置的体验，如路线和天气。允许 Windows 和应用请求你的位置，并允许 Microsoft 使用你的位置数据来改进定位服务。

☒ 是

诊断数据

发送所有基本诊断数据，包括有关你浏览的网站以及你如何使用应用和功能的信息，以及有关设备运行状况、设备活动和增强的错误报告的其他信息。

☒ 完全

量身定制的体验

允许 Microsoft 使用你的诊断数据，其中不包括你所浏览的网站的相关信息，为你提供个性化的提示、广告和建议，从而提升你的 Microsoft 体验。

☒ 是

选择“了解更多信息” 了解有关上述设置 Microsoft Defender

了解详细信息

接受

这些是 Microsoft 推荐的设置。请继续查看这些设置，并在就绪后选择“接受”。



让 Cortana 帮助你完成操作

若要实现此目的，Cortana 需要访问你的一些个人信息



为了让 Cortana 提供个性化体验和相关建议，Microsoft 会收集和使用你的信息(包括 Microsoft 服务、消息和应用中的位置和历史记录、联系人、语音输入、语音和手写模式、键入历史记录、搜索历史记录、日历详细信息、内容和通信历史记录)。在 Microsoft Edge 中，Cortana 会使用你的浏览历史记录。你始终可以在笔记本中更改这些选择，并可以在 Microsoft Edge 中禁用 Cortana。

了解详细信息

以后再说

接受


正在聆听...



一切即将准备就绪


这可能需要几分钟

请勿关闭电脑。



七、驱动安装


1). 首先我们在零刻官网的支持页面下载驱动程序，进入官网点技术支持，选择迷你主机品类，然后找到对应的产品型号。



2). 找到对应产品型号之后，进入页面点击硬件和驱动，在驱动页面选择需要安装的驱动文件点击下载（页面的驱动文件是完整的驱动文件包，包含了全部的驱动文件）。

产品技术支持

产品技术支持 保修服务 技术联系



概览

硬件和驱动

找到如下驱动:

■ 关键字

输入驱动名称或关键字

■ 分类

输入分类

* 这是所有可用下载完整列表。其中一些可能已经安装在您的系统上。使用上面的过滤器来找到一个特定的驱动程序。


驱动总数: 2

| 标题 | 产品描述 | 分类 | 发布日期 | 操作 |
|---------------------|-------------------------|----|------------|----|
| SER6 和 SER6 Pro 的驱动 | 提取码: gazh | 驱动 | 2022-12-07 | 下载 |
| 安装驱动教程 | 安装驱动教程 百度云盘提取码: iu8r | 驱动 | 2022-05-07 | 下载 |


3). 下载好的驱动文件包含了全部驱动文件，是压缩包的形式，需要进行解压才能使用，解压完成可以看到各种不同的驱动文件夹。

| 名称 | 修改日期 | 类型 |
|----------------------------------|------------------|-----|
| 201_GPIO | 2022/11/24 14:27 | 文件夹 |
| 202_AMD I2C Controller | 2022/11/24 14:27 | 文件夹 |
| 203_PPM Provisioning File Driver | 2022/11/24 14:27 | 文件夹 |
| 204_SMBus | 2022/11/24 14:27 | 文件夹 |
| 205_PSP | 2022/11/24 14:27 | 文件夹 |
| 206_Graphics | 2022/11/24 14:27 | 文件夹 |
| 207_AX200 | 2022/11/24 14:28 | 文件夹 |
| 208_LAN_8125 | 2022/11/24 14:28 | 文件夹 |
| 209_SenaryAudio _SN6140 | 2022/11/24 14:28 | 文件夹 |

4). 打开设备管理器，选择带有黄色感叹号的设备，然后单击鼠标右键，选择更新驱动程序，点击浏览我的电脑以查找驱动程序。



5). 点击浏览文件选择要搜索扫描驱动程序的位置，选中前面下载解压好的对应驱动文件包，Windows10 不支持批量添加驱动程序，所以需要一个个驱动慢慢扫描添加。



6.) 等待自动扫描添加完成，如果有驱动程序没有安装成功，请检查驱动文件包内的驱动是否全部解压，如果没有解压就无法正确被扫描识别，不显示黄色感叹号就表示安装成功。

